

I'm not a robot























Envoyer des commentaires concernant Si un message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez de télécharger et d'installer Chrome, vous pouvez résoudre le problème. Résoudre la plupart des problèmes d'installation Résoudre des problèmes ou obtenir de l'aide pour un message d'erreur spécifique Résoudre les problèmes liés Chrome sur Wayland Vous pouvez désormais utiliser Chrome sur Linux avec la compatibilité avec Wayland et X11. Lorsque Chrome s'ouvre sous Linux, l'un des protocoles de serveur d'affichage est automatiquement sélectionné. Découvrez comment Chrome interagit avec un protocole de serveur d'affichage. Si vous rencontrez des problèmes avec les types d'actions ci-dessous sur Wayland, vous pouvez revenir à X11 : Glisser-déposer Copier et coller Clavier, souris ou saisie tactile Vous ne pouvez pas utiliser Chrome pour effectuer certaines actions sur Wayland, par exemple : Le déplacement d'onglets utilise des miniatures d'aperçu simplifiées. Les fenêtres ne peuvent pas être placées n'importe où sur l'écran. Ignorez la sélection automatique du protocole de serveur d'affichage dans Chrome Depuis votre navigateur : Accédez à chrome://flags. Définissez "#ozone-platform-hint" sur X11 ou Wayland. Depuis la ligne de commande : Accédez à la ligne de commande. Lancez Chrome. Pour X11 : --ozone-platform=x11 Pour Wayland : --ozone-platform=wayland Erreurs 1603 et 0x00000643 sous Windows Si l'une de ces erreurs se produit lors de la première installation d'une application, signalez ce problème sur le Forum d'aide Chrome. Si une erreur se produit après l'installation d'une application, procédez comme suit : Accédez au Support Microsoft. Sélectionnez Télécharger. Exécutez le programme. Pour résoudre le problème, suivez les instructions. Impossible de se connecter à Internet sous Windows Pour résoudre l'erreur, ajoutez le pare-feu, le logiciel antivirus ou le proxy à la liste d'exceptions de votre logiciel de sécurité. Si vous utilisez le pare-feu Windows : Sur votre ordinateur, cliquez sur le menu Démarrer. Le logo Windows du menu Démarrer varie en fonction de la version de votre appareil. Ouvrez les paramètres Windows. Dans le champ de recherche "Rechercher un paramètre", saisissez Pare-feu. Sélectionnez Autoriser une application via le Pare-feu Windows Modifier les paramètres Autoriser une autre application. Sélectionnez Parcourir. En haut de la fenêtre, saisissez %ProgramFiles(x86)%Google\Google\Updater. Identifiez et sélectionnez le dossier dont le chiffre est le plus élevé. Sélectionnez updater.exe Ajouter. Si vous utilisez un autre logiciel de pare-feu, consultez le site Web du développeur pour découvrir comment l'ajouter à votre liste d'exceptions. Si vous ne parvenez pas à vous connecter en raison d'un serveur proxy incompatible Vérifiez si votre proxy est compatible en procédant comme suit : Ngociez le schéma d'authentification, y compris les éléments Kerberos et NTLM. Dans le cas d'un proxy avec "authentification intégrée", vérifiez si la personne concernée est autorisée à utiliser ce proxy. Erreurs 4, 7, 12, 13, 31, 35, 57, 102 ou 103 Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation de Chrome sur votre ordinateur, les erreurs suivantes peuvent s'afficher : Erreur 4 : une version de Chrome plus récente est déjà installée sur l'ordinateur. Erreurs 7, 12, 13, 35, 57, 102, 103 : échec de l'installation pour des raisons inconnues. Erreur 31 : impossible d'installer Chrome. tape 1 : Vérifiez si vous disposez de suffisamment d'espace sur votre ordinateur Vous pourriez rencontrer un problème si l'espace est insuffisant sur votre ordinateur pour que Chrome puisse y être téléchargé. Pour libérer de l'espace sur le disque dur, supprimez les fichiers inutiles, par exemple : Fichiers temporaires Fichiers de cache du navigateur Anciens documents et programmes Sur google.com/chrome, téléchargez de nouveau Chrome. Réinstallez Chrome. tape 2 : Désactivez votre logiciel antivirus Certains logiciels antivirus peuvent empêcher l'installation de Chrome. Si vous ne parvenez pas à installer Chrome lorsque votre logiciel antivirus est désactivé, vous devrez peut-être le mettre à jour. tape 3 : Téléchargez de nouveau Chrome Sur google.com/chrome, téléchargez de nouveau Chrome. Réinstallez Chrome. Si vous ne parvenez pas à effectuer ces étapes, contactez votre administrateur système. Le problème persiste ? Consultez le Forum d'aide Chrome pour obtenir de l'aide. Découvrez également comment résoudre les problèmes de mise à jour de Chrome. Ressources associées Comment pouvons-nous l'améliorer? Recherche Effacer la recherche Fermer le champ de recherche Applications Google Menu principal Rechercher dans le centre d'aide Suivant: Se connecter à Chrome Vous pouvez naviguer sur le Web sur votre iPhone ou votre iPad avec Chrome. Sur votre iPhone ou votre iPad, ouvrez l'App Store. Dans la barre de recherche, saisissez Chrome. Appuyez sur Télécharger. Pour l'installer, suivez les instructions à l'écran. Si vous y êtes invité, saisissez le mot de passe correspondant à votre identifiant Apple. Pour commencer à naviguer, appuyez sur Ouvrir. Pour ouvrir Chrome depuis votre écran d'accueil, appuyez sur Chrome . Comment pouvons-nous l'améliorer?

**How many calories in pizza bun. How many calories in 50 pizza rolls. How many calories in 3 pizza rolls. How many calories in 1 pizza roll. 25 pizza rolls calories. How many calories in a regular pizza. How many calories are 12 pizza rolls. How many calories in a large pizza reddit.**